

Systemprogrammierung

Prozesssynchronisation: Maschinenprogrammebene

Wolfgang Schröder-Preikschat, Jürgen Kleinöder

Lehrstuhl Informatik 4

29. November 2012

Prozesssynchronisation auf der Maschinenprogrammebene

Alleinstellungsmerkmal dieser Abstraktionsebene ist allgemein die durch ein **Betriebssystem** erreichte funktionale Anreicherung der CPU, hier:

- (a) in Bezug auf die Einführung des Prozesskonzeptes und
- (b) hinsichtlich der Art und Weise der Verarbeitung von Prozessen

Techniken zur Synchronisation gleichzeitiger Prozesse können demzufolge auf Konzepte zurückgreifen, die die Befehlssatzebene nicht bietet

zu (a) die Möglichkeit, [Prozessinstanzen](#) kontrolliert schlafen legen und wieder aufwecken zu können

- Bedingungsvariable, Semaphore X
- *sleeping lock*

zu (b) die Möglichkeit, den [Zeitpunkt](#) der Einplanung oder Einlastung solcher Prozessinstanzen gezielt vorgeben zu können

- Verdrängungssperre X

Mehrseitige Synchronisation kritischer Abschnitte

Schutz kritischer Abschnitte durch **Ausschluss gleichzeitiger Prozesse** ist mit verschiedenen Ansätzen möglich

- (a) asynchrone Programmunterbrechungen unterbinden, deren jeweilige Behandlung sonst einen gleichzeitigen Prozess impliziert
- (b) Verdrängung des laufenden Prozesses aussetzen, die anderenfalls die Einlastung eines gleichzeitigen Prozesses bewirken könnte X
- (c) gleichzeitige Prozesse allgemein zulassen, sie allerdings dazu bringen, die Entsperrung des KA eigenständig abzuwarten X

Alleingang (engl. *solo*) eines Prozesses durch einen kritischen Abschnitt sicherzustellen basiert dabei auf ein und demselben **Entwurfsmuster**:

```
CS_ENTER(solo);   CS_ENTER (a) cli, (b) NPCS enter, (c) P, lock
:                CS_LEAVE (a) sti, (b) NPCS leave, (c) V, unlock
CS_LEAVE(solo);   solo spezifiziert die fallabhängige Sperrvariable
```

Gliederung

- 1 **Verdrängungssperre**
 - Aufrufserialisierung
 - Verdrängungssteuerung
- 2 **Bedingungsvariable**
 - Definition
 - Unterbrechungsprotokoll
 - Signalisierungsprotokoll
- 3 **Semaphor**
 - Definition
 - Implementierung
 - Varianten
- 4 **Zusammenfassung**
- 5 **Anhang**

Verdrangungsfreie kritische Abschnitte

NPCS, Abk. fur (engl.) *non-preemptive critical section*

Ereignisse, die zur Verdrangung eines sich in einem kritischen Abschnitt befindlichen Prozesses fuhren konnten, werden unterbunden

- enter*
- anzeigen, dass Entzug des Prozessors nicht stattfinden darf
 - die mogliche Verdrangung des laufenden Prozesses zuruckstellen
- leave*
- anzeigen, dass Entzug des Prozessors stattfinden darf
 - die ggf. zuruckgestellte Verdrangungsanforderung weiterleiten

Aussetzen der Verdrangung des laufenden Prozesses ist durch (einfache) Manahmen an zwei Stellen der Prozessverwaltung moglich:

- 1 Einplanung eines deblockierten Prozesses zuruckstellen
- 2 Einlastung eines zuvor eingeplanten Prozesses zuruckstellen

Schutzvorrichtung (engl. *guard*): „Aufgaben durchschleusen“

Bitschalter (engl. *flag*) zum Sperren/Zuruckstellen von Verdrangungen

Warteschlange zuruckgestellter Verdrangungsanforderungen

Zuruckstellung und Weiterleitung von Aufgaben

Universelle Schleuse (engl. *universal positing system*, UPS)

```
void ups_await(ups_t *this) {
    this->busy = true;    // defer tasks
}
```

```
void ups_admit(ups_t *this) {
    ups_treva(this);    // let pass tasks
    if (ups_stock(this)) // any pending?
        ups_clear(this); // forward tasks
}
```

```
void ups_check(ups_t *this, order_t *task) {
    if (ups_state(this)) // defer?
        ups_defer(this, task);
    else // no, run task
        job_enact(&task->work);
}
```

```
typedef struct job job_t;

struct job {
    void (*call)(job_t*);
};
```

```
typedef struct order {
    chain_t next;
    job_t work;
} order_t;
```

```
typedef struct ups {
    bool busy;
    queue_t load;
} ups_t;
```

- **zuruckgestellte Prozeduraufufe** (engl. *deferred procedure calls*)

Prozesseinplanung (bedingt) zurückstellen

Seitenpfad heraus aus der Unterbrechungsbehandlung bewachen

Augenmerk ist auf jene Einplanungsfunktionen zu legen, die als Folge der Behandlung asynchroner Programmunterbrechungen aufzurufen sind

- clock* • bei **Ablauf der Zeitscheibe** des laufenden Fadens
- awake* • bei **Beendigung des E/A-Stoßes** eines wartenden Fadens

Beispiel: *clock*

```
extern void ps_clock(); // scheduler's clock handler

order_t ps_order = {{0}, {ps_clock}}; // order to reschedule CPU

void __attribute__((interrupt)) clock() { npcs_check(&ps_order); }
```

- Zeitscheibenfunktion `ps_clock()` zur Prozessumplanung vorsehen
- Auftragsdeskriptor `ps_order` mit der Umplanungsfunktion aufsetzen und bei *Interrupt* mittels Steuerfunktion `npcs_check()` einspeisen

Prozesseinlastung zurückstellen

Übergang vom Prozessplaner zum Prozessabfertiger bewachen

Augenmerk ist auf die Einlastungsfunktion zu legen, die ggf. als Folge der Prozesseinplanung vom Planer aufgerufen wird

- board* • zum **Umschalten des Prozessors** auf einen anderen Faden

Planer und Abfertiger lose koppeln
(durch eine Art *lazy binding*)

- Umschaltfunktion `ps_board()` im Planer vorsehen
- diese mit Abfertigungsfunktion `pd_board()` assoziieren
- Brückenfunktion `pd_serve()` verbindet beide Einheiten
- Auftragsdeskriptor `pd_order` aufsetzen und mittels Steuerfunktion `npcs_check()` durchschleusen

```
extern void pd_board(thread_t *);

typedef struct board {
    order_t main; // deferral request
    thread_t *plot; // parameter placeholder
} board_t;

void pd_serve(job_t *task) {
    pd_board(((board_t*)task)->plot);
}

board_t pd_order = {{0}, {pd_serve}}, 0;

void ps_board(thread_t *next) {
    pd_order.plot = next; // thread to be boarded
    npcs_check(&pd_order.main);
}
```

Schutz eines kritischen Abschnitts vor Verdrangung

Abbildung auf die Zuruckstellung von Prozeduraufrufen

```
ups_t npcs = {false, {0, &npcs.load.head}};

void npcs_enter()           { ups_avert(&npcs); }
void npcs_leave()          { ups_admit(&npcs); }
void npcs_check(order_t *task) { ups_check(&npcs, task); }
```

Geschutzter KA

```
/*atomic*/ {
    npcs_enter();
    :
    npcs_leave();
}
```

Programmabschnitt atomar (gr. *atomos* „unteilbar“) ausgelegt mittels **Verdrangungssperre**

- die Konstruktion `/*atomic*/ {...}` ist nichts weiter als „syntaktischer Zucker“
- sie macht kritische Abschnitte besser deutlich

Beachte: Unabhangige gleichzeitige Prozesse

- werden unnotig zuruckgehalten, obwohl sie den KA nicht durchlaufen

Gliederung

- 1 Verdrangungssperre
 - Aufrufserialisierung
 - Verdrangungssteuerung
- 2 Bedingungsvariable
 - Definition
 - Unterbrechungsprotokoll
 - Signalisierungsprotokoll
- 3 Semaphor
 - Definition
 - Implementierung
 - Varianten
- 4 Zusammenfassung
- 5 Anhang

Bedingungsvariable (engl. *condition variable*)

Konzept für **bedingte kritische Abschnitte** [4], das zwei grundlegende Operationen definiert [3]:

await (auch: *wait*) \models Unterbrechungsprotokoll $X \rightsquigarrow$ S. 14

- lässt einen Prozess auf das mit einer Bedingungsvariablen assoziierten Ereignisses innerhalb eines KA warten:
 - gibt den gesperrten KA automatisch frei *und* blockiert den laufenden Prozess auf die Bedingungsvariable
 - bewirbt einen durch Ereignisanzeige deblockierten Prozess erneut um den Eintritt in den KA

cause (auch: *signal*) \models Signalisierungsprotokoll $X \rightsquigarrow$ S. 17

- zeigt das mit der Bedingungsvariable assoziierte Ereignis an
- deblockiert die ggf. auf das Ereignis wartenden Prozesse

Bedeutung

Ermöglicht einem Prozess, innerhalb eines kritischen Abschnitts zu warten, ohne diesen während der Wartephase belegt zu halten.

Bedingter kritischer Abschnitt

(engl.) *conditional critical section, resp. region*

Ausführen des kritischen Abschnitts ist von einer Wartebedingung abhängig, die nicht erfüllt sein darf, um den Prozess fortzusetzen

- die Bedingung ist als **Prädikat** über die im kritischen Abschnitt enthaltenen bzw. verwendeten Daten definiert
- z.B. Fallunterscheidungen, Abbruchbedingungen (Schleifen)

Auswertung der Wartebedingung muss zu Beginn des kritischen Abschnitts erfolgen

- bei Nichterfüllung der Bedingung wird der Prozess auf Eintritt eines zur Wartebedingung korrespondierenden Ereignisses blockiert
 - damit das Ereignis später signalisiert werden kann, muss der kritische Abschnitt beim Schlafenlegen jedoch freigegeben werden
- bei (genauer: nach) Erfüllung/Signalisierung der Bedingung versucht der Prozess den kritischen Abschnitt wieder zu belegen
 - ggf. muss ein deblockierter Prozess die Bedingung neu auswerten

Systemorientierte Schnittstelle

Bedingungstyp

```
typedef struct condition {
    ...          // optional wait list
} condition_t;

void cv_await(condition_t *, solo_t *);
void cv_cause(condition_t *);
void cv_reset(condition_t *);
```

solo-Option: NPCS bzw. UPS

```
typedef ups_t solo_t;

#define CS_ENTER(kind) ups_await(kind)
#define CS_LEAVE(kind) ups_admit(kind)

#define CS_TAKEN(kind) ups_state(kind)
#define CS_CLEAR(kind) ups_treva(kind)
```

Datentyp mit optionaler Warteliste und assoziierter Sperrvariable

- die Sperrvariable (`solo_t*`) identifiziert einen kritischen Abschnitt
 - der in `cv_await` zunächst freigegeben und später wieder betreten wird
- die Liste enthält die durch die Wartebedingung blockierten Prozesse
 - wodurch `cv_cause` schnell den zu deblockierenden Prozess finden kann

Beachte: `cv_await` und `cv_cause` kontrollieren denselben KA

- beide müssen aus demselben gesperrten KA heraus aufgerufen werden
- einem „schläfrigen Prozess“ darf dabei das Wecksignal nicht entgehen

Entgangenes Wecksignal (engl. *lost wake-up*)

Prinzip — mit Problem(en)

```
void cv_await(condition_t *gate, solo_t *lock) {
    CS_LEAVE(lock); // release critical section
    ps_sleep(gate); // let process wait (asleep) on event
    CS_ENTER(lock); // re-acquire critical section
}
```

Wetlaufsituation: Angenommen, der laufende Prozess hat den KA freigegeben (`CS_LEAVE` ausgeführt) und wird dann vor `ps_sleep` verdrängt:

- 1 Da der KA nun frei ist, kann das „Ereignis“ `gate` signalisiert werden, auf dessen Eintritt der Prozess mit `ps_sleep` passiv warten wollte.
- 2 Der Signalausstellung ist dieses Vorhaben des Prozesses jedoch nicht bekannt, so geht diesem dann das „Ereignis“ `gate` verloren.
- 3 Nach Wiedereinlastung wird sich der Prozess in `ps_sleep` blockieren und sodann ggf. vergebens auf den Ereigniseintritt warten.

Lösungsansatz: Abstraktion aufbrechen

Schlafenlegen: Eigentlich zu erwartende Implementierung

```
void ps_sleep(condition_t *gate) {
    ps_allot(gate); // relate process to wait condition
    ps_block();    // finish CPU burst, reschedule CPU
}
```

Operation des Planers in zwei „elementaren“ Anweisungsschritten:

- ① das Ereignis, auf dessen Eintritt sich der Prozess schlafen legen will, im Prozessdeskriptor verbuchen (*ps_allot*)
- ② den Prozess blockieren, ihm dabei die CPU entziehen, die sodann einem lafbereiten Prozess zugeteilt wird (*ps_block*)

Herangehensweise zur Vorbeugung entgangener Wecksignale

- ① das erwartete Ereignis dem Planer noch vor *CS_LEAVE* bekanntgeben
- ② die Prozessblockierung dem Planer nach dem *CS_LEAVE* anzeigen

„Schläfrigen“ Prozess disponieren

Kritischen Abschnitt im „Halbschlaf“ verlassen

(vgl. S. 34)

```
void cv_await(condition_t *gate, solo_t *lock) {
    cv_allot(gate); // relate process to wait condition and wait list
    CS_LEAVE(lock); // release critical section
    ps_block();    // let process wait (asleep)
    CS_ENTER(lock); // re-acquire critical section
}
```

Lösungsansatz, der **besondere Vorsicht** im Planer erforderlich macht:

- nach *CS_LEAVE* kann die Fortsetzungsbedingung für einen noch laufenden Prozess signalisiert werden \rightsquigarrow *cv_cause*
- der signalisierte Prozess kommt auf die Bereitliste, von der er sich durch *ps_block* ggf. selbst wieder entfernen und einlasten könnte

Analogie zum Sonderfall „Leerlauf“ (engl. *idle state*)

- holt ein sich schlafen legender Prozess sich selbst von der Bereitliste, bleibt er eingelastet und kehrt aus *ps_block* zurück

Fortsetzungsbedingung anzeigen

Wartebedingung aufheben

Ohne Warteliste

```
void cv_cause(condition_t *gate) {
    /* schedule blocked processes
     * awaiting the gate event */
    ps_rouse(gate);
}
```

Mit Warteliste

```
void cv_cause(condition_t *gate) {
    thread_t *next = cv_elect(gate);
    if (next)
        ps_ready(next);
}
```

Wettlaufsituation, sollte die Aufhebung der Wartebedingung nicht aus dem *cv_wait* umfassenden kritischen Abschnitt heraus erfolgen:

- in dem Fall könnte *cv_cause* das „Ereignis“ *gate* überlappend mit der Ausführung des kritischen Abschnitts anzeigen
- kritisch ist der Teilabschnitt von Auswertung der Wartebedingung des KA bis Ausführung von *cv_wait* bzw. (dem *ps_allot* in) *cv_allot*
- *cv_wait* und *cv_cause* müssen paarweise dieselbe Bedingungsvariable (*gate*) bzw. denselben kritischen Abschnitt bedienen

Gliederung

- 1 Verdrängungssperre
 - Aufrufserialisierung
 - Verdrängungssteuerung
- 2 Bedingungsvariable
 - Definition
 - Unterbrechungsprotokoll
 - Signalisierungsprotokoll
- 3 Semaphor
 - Definition
 - Implementierung
 - Varianten
- 4 Zusammenfassung
- 5 Anhang


Synchronisation durch Austausch von Zeitsignalen

Semaphor (von gr. *sema* „Zeichen“ und *pherein* „tragen“) ¹

- eine „nicht-negative ganze Zahl“, für die — nach der ursprünglichen Definition [2] — zwei **unteilbare Operationen** definiert sind:
 - P (hol. *prolaag* [1], „erniedrige“; auch *down, wait*)
 - hat der Semaphor den Wert 0, wird der laufende Prozess blockiert
 - ansonsten wird der Semaphor um 1 dekrementiert
 - V (hol. *verhoog* [1], erhöhe; auch *up, signal*)
 - inkrementiert den Semaphor um 1
 - auf den Semaphor ggf. blockierte Prozesse werden deblockiert
- ein **abstrakter Datentyp** zur Signalisierung von Ereignissen zwischen gleichzeitigen Prozessen

¹Allgemein ein Signalmast oder Winksignal, wie im Eisenbahnwesen bekannt.

Konzept zur Kommunikation und Koordination



EWD² beim Wort genommen

P

```
void ewd_prolaag(int *sema) {
    /*atomic*/ {
        if (*sema == 0) ps_sleep(sema);
        *sema -= 1;
    }
}
```

V

```
void ewd_verhoog(int *sema) {
    /*atomic*/ {
        *sema += 1;
        ps_rouse(sema);
    }
}
```

Programme für *P* und *V* bilden **kritische Abschnitte**:

- ① gleichzeitiges Ausführen von *P* kann mehr Prozesse passieren lassen, als es der Semaphorwert (*sema*) erlaubt
- ② gleichzeitiges Zählen kann Werte hinterlassen, die nicht der wirklichen Anzahl der ausgeführten Operationen (*P*, *V*) entsprechen
- ③ gleichzeitiges Auswerten der Bedingung (*P*) und Hochzählen (*V*) kann das Schlafenlegen (`ps_sleep()`) von Prozessen bedingen, obwohl die Wartebedingung für sie schon nicht mehr gilt („*lost wake-up*“)

²Edsger Wybe Dijkstra

Konsequenzen für eine Implementierung von *P* und *V*

Pessimistischer Ansatz zum Schutz der kritischen Abschnitte, nämlich die **mehrseitige** (blockierende) **Synchronisation** von *P* und *V*

- ① **wechselseitiger Ausschluss** wird die Funktionen bei ihrer Ausführung nicht überlappen lassen, weder sich selbst noch gegenseitig
 - *P* und *V* sind durch ein gemeinsames „Schloss“ zu schützen
- ② Schlafenlegen eines Prozesses in *P* muss implizit die **Entsperrung** des kritischen Abschnitts zur Folge haben
 - sonst wird kein *V* die Ausführung vollenden können
 - als Folge werden in *P* schlafende Prozesse niemals aufgeweckt
- ③ Aufwecken von Prozessen in *V* sollte bedingt erfolgen, und zwar falls wenigstens ein Prozess in *P* schlafengelegt wurde

Opimistischer Ansatz als (bessere) Alternative, die den Schutz von *P* und *V* durch **nichtblockierende Synchronisation** erreicht

- äußerst knifflig, ein Thema für das fortgeschrittene Studium [6]

Mehrseitige Synchronisation von P und V

Kompositer Datentyp

```
typedef struct semaphore {
    int load;           // counter
    solo_t lock;       // safeguard
    condition_t gate;  // event
} semaphore_t;
```

solo-Option: NPCS bzw. UPS

- vgl. S. 13

P

```
void wsp_prolaag(semaphore_t *sema) {
    CS_ENTER(&sema->lock);
    while (--sema->load < 0)
        cv_await(&sema->gate, &sema->lock);
    CS_LEAVE(&sema->lock);
}
```

V

```
void wsp_verhoog(semaphore_t *sema) {
    CS_ENTER(&sema->lock);
    if (++sema->load <= 0)
        cv_cause(&sema->gate);
    CS_LEAVE(&sema->lock);
}
```

Reflektion der Randbedingungen (S. 22) zur Implementierung von P/V :

- zu 1. den wechselseitigen Ausschluss garantiert `CS_ENTER`
- zu 2. die Entsperrung des KA im Wartezustand leistet `cv_await` (S. 16)
- zu 3. bedingtes Aufwecken in V : $load < 0 \rightarrow |load|$ Prozesse warten

Arten von Semaphore

Instrumente zur Betriebsmittelvergabe, differenziert nach Wertebereichen der Semaphore

binärer Semaphor (engl. *binary semaphore*)

- verwaltet zu einem Zeitpunkt immer nur genau ein Betriebsmittel
 - wechselseitiger Ausschluss (engl. *mutual exclusion*, *mutex*)³
- vergibt **unteilbare Betriebsmittel** an Prozesse
- besitzt den Wertebereich $[0, 1]$

zählender Semaphor (engl. *counting semaphore*, *general semaphore*)

- verwaltet zu einem Zeitpunkt mehr als ein Betriebsmittel
 - d.h., mehrere Betriebsmittelexemplare desselben Typs
- vergibt teil- bzw. **konsumierbare Betriebsmittel** an Prozesse
- besitzt den Wertebereich $[0, N]$, für N Betriebsmittel

³Der Begriff „Mutex“ steht i.A. für einen binären Semaphor, mit dem zeitweilige Eigentümerschaft eines Fadens verknüpft ist: Nur für den Faden, der Mutex M besitzt, d.h., dem also $P(M)$ gelungen ist, wird $V(M)$ gelingen. (vgl. S. 35)

Arten von Betriebsmitteln

Semaphore und Betriebsmittelverwaltung

wiederverwendbare Betriebsmittel werden angefordert und freigegeben

- ihre Anzahl ist begrenzt: Prozessoren, Geräte, Speicher (Puffer)
 - **teilbar** zu einer Zeit von mehreren Prozessen belegbar
 - **unteilbar** zu einer Zeit von einem Prozess belegbar
- auch ein kritischer Abschnitt ist solch ein Betriebsmittel
 - von jedem Typ gibt es jedoch nur ein einziges Exemplar

konsumierbare Betriebsmittel werden erzeugt und zerstört

- ihre Anzahl ist (log.) unbegrenzt: Signale, Nachrichten, Interrupts
 - **Produzent** kann beliebig viele davon erzeugen
 - **Konsument** zerstört sie wieder bei Inanspruchnahme
- Produzent und Konsument sind voneinander abhängig

Ausschließender Semaphor

Vergabe unteilbarer Betriebsmittel, Schutz kritischer Abschnitte

```
semaphore_t lock = {1, 0};

int fai (int *ref) {
    int aux;

    P(&lock);
    aux = (*ref)++;
    V(&lock);

    return aux;
}
```

unteilbares Betriebsmittel „KA“

- von dem es nur ein Exemplar gibt
- der Initialwert des Semaphors ist 1

mehrseitige Synchronisation des KA

- die Reihenfolge gleichzeitiger Prozesse ist unbestimmt
- gleichzeitig können jedoch nicht mehrere Prozesse im KA sein

Syntaktischer Zucker

```
#define P(sema) wsp_prolaag(sema)
#define V(sema) wsp_verhoog(sema)
```

Signalisierender Semaphor

Vergabe konsumierbarer Betriebsmittel

```
char data;

semaphore_t full = {0, 0};

char consumer() {
    P(&full);
    return data;
}

void producer(char item) {
    data = item;
    V(&full);
}
```

konsumierbares Betriebsmittel

- ist vor dem Verbrauch zu erzeugen
- der Initialwert des Semaphors ist 0

einseitige Synchronisation

- nur einer von beiden beteiligten Prozessen wird ggf. blockieren
- nämlich der Konsument, wenn noch kein Datum verfügbar ist
- er ist später von dem Konsumenten wieder freizustellen

Begrenzter Datenpuffer: max. ein Platz

- Daten gehen verloren, wenn die Prozesse nicht im gleichen Takt arbeiten: $Konsument^* \rightarrow (Produzent \rightarrow Konsument)^+$

Semaphore „*considered harmful*“

Nicht alles „Gold“ glänzt...

- auf Semaphore basierende Lösungen sind komplex und fehleranfällig
 - Synchronisation: **Querschnittsbelang** nichtsequentieller Programme
 - kritische Abschnitte neigen dazu, mit ihren P/V-Operationen quer über die Software verstreut vorzuliegen
 - das Schützen gemeinsamer Variablen oder kritischer Abschnitte kann dabei leicht übersehen werden
- hohe Gefahr der **Verklemmung** (engl. *deadlock*) von Prozessen
 - umso zwingender sind Verfahren zur Vorbeugung, Vermeidung und/oder Erkennung solcher Verklemmungen
 - nichtblockierende Synchronisation ist mit diesem Problem nicht behaftet, dafür jedoch nicht immer durchgängig praktikierbar

- linguistische Unterstützung reduziert Fehlermöglichkeiten \rightsquigarrow Monitor

Gliederung

- 1 Verdrängungssperre
 - Aufrufserialisierung
 - Verdrängungssteuerung
- 2 Bedingungsvariable
 - Definition
 - Unterbrechungsprotokoll
 - Signalisierungsprotokoll
- 3 Semaphor
 - Definition
 - Implementierung
 - Varianten
- 4 Zusammenfassung
- 5 Anhang

Resümee

- Synchronisation in der Maschinenprogrammmebene kann auf Konzepte von Betriebssystemen zurückgreifen
 - die den Zeitpunkt von Einplanung oder Einlastung gezielt beeinflussen
 - die Prozesse kontrolliert schlafen legen und wieder aufwecken
- durch eine **Verdrängungssperre** wird die Einplanung bzw. Einlastung von Prozessen erst verzögert wirksam
 - kritische Abschnitte werden verdrängungsfrei durchlaufen, aber
 - unabhängige gleichzeitige Prozesse werden unnötig zurückgehalten
- eine **Bedingungsvariable** ermöglicht Prozessen innerhalb eines KA zu warten, ohne diesen während der Wartephase belegt zu halten
 - ein Datentyp mit optionaler Warteliste und assoziierter Sperrvariable
 - *await* und *cause* müssen im selben gesperrten KA benutzt werden
- ein **Semaphor** ist ein kompositer Datentyp bestehend aus Zähl-, Sperr- und Bedingungsvariable
 - unterschieden wird zwischen binärem und zählendem Semaphor
 - ein *Mutex* ist ein binärer Semaphor mit Prozesseigentümerschaft

Literaturverzeichnis

- [1] DIJKSTRA, E. W.:
Over seinpalen / Technische Universiteit Eindhoven.
Eindhoven, The Netherlands, 1964 ca. (EWD-74). –
Manuskript. –
(dt.) Über Signalmasten
- [2] DIJKSTRA, E. W.:
Cooperating Sequential Processes / Technische Universiteit Eindhoven.
Eindhoven, The Netherlands, 1965 (EWD-123). –
Forschungsbericht. –
(Reprinted in *Great Papers in Computer Science*, P. Laplante, ed., IEEE Press, New York, NY, 1996)
- [3] HANSEN, P. B.:
Structured Multiprogramming.
In: *Communications of the ACM* 15 (1972), Jul., Nr. 7, S. 574–578
- [4] HOARE, C. A. R.:
Towards a Theory of Parallel Programming.
In: HOARE, C. A. R. (Hrsg.) ; PERROT, R. H. (Hrsg.): *Operating System Techniques*.
New York, NY : Academic Press, Inc., Aug. – Sept. 1971 (Proceedings of a Seminar at
Queen's University, Belfast, Northern Ireland), S. 61–71

Literaturverzeichnis (Forts.)

- [5] PARNAS, D. L.:
Some Hypothesis About the "Uses" Hierarchy for Operating Systems / TH Darmstadt,
Fachbereich Informatik.
1976 (BSI 76/1). –
Forschungsbericht
- [6] SCHRÖDER-PREIKSCHAT, W. :
Betriebssystemtechnik.
http://www4.informatik.uni-erlangen.de/Lehre/SS??/V_BST/, jährlich. –
Vorlesungsfolien

Gliederung

- 1 Verdrängungssperre
 - Aufrufserialisierung
 - Verdrängungssteuerung
- 2 Bedingungsvariable
 - Definition
 - Unterbrechungsprotokoll
 - Signalisierungsprotokoll
- 3 Semaphore
 - Definition
 - Implementierung
 - Varianten
- 4 Zusammenfassung
- 5 Anhang

Unterbrechungsprotokoll: Prozess zumessen

Schläfrigen Prozess disponieren

```
void cv_allot(condition_t *gate) {
    cv_queue(gate, pd_being()); // queue process, possibly
    ps_allot(gate);             // relate process to wait condition
}
```

Schläfrigen Prozess bedingt auf die Warteliste setzen

```
void cv_queue(condition_t *gate, thread_t *this) {
#ifdef __fame_condition_queue
    ... // we have a queue: enter process
#endif
}
```

Gefahr von **Prioritätsverletzung** (engl. *priority violation*)

- die Einreihungsstrategie der Warteliste (Bedingungsvariable) muss konform gehen mit der Einreihungsstrategie der Bereitliste (Planer)
- *cv_queue* und *cv_elect* müssen (!) den Planer „benutzen“ [5]

Spezialisierter (binärer) Semaphore: *Mutex*

Eigentümerschaft verbuchen (*P*) und überprüfen (*V*)

Datentypenerweiterung

```
typedef struct mutex {
    semaphore_t sema;
    thread_t *link;    // owner
} mutex_t;
```

P bzw. *lock*

```
void xsp_prolaag(mutex_t *bolt) {
    CS_ENTER(&bolt->sema.lock);
    bolt->link = pd_being();
    while (--bolt->sema.load < 0)
        cv_await(&bolt->sema.gate, &bolt->sema.lock);
    CS_LEAVE(&bolt->sema.lock);
}
```

V muss ggf. scheitern!

```
#undef NDEBUG
#include "lux/assert.h"
```

V bzw. *unlock*

```
void xsp_verhoog(mutex_t *bolt) {
    assert(bolt->link == pd_being());

    CS_ENTER(&bolt->sema.lock);
    if (++bolt->sema.load <= 0)
        cv_cause(&bolt->sema.gate);
    bolt->link = 0;
    CS_LEAVE(&bolt->sema.lock);
}
```

Zusicherung (engl. *assertion*)

- ein Prozess gibt einen KA frei, den er überhaupt nicht belegt hatte 😞
- dies deutet auf einen schwerwiegenden Programmierfehler hin
- eine Fortsetzung der Programmausführung ist nicht mehr angebracht

Datenpuffer ohne Pufferbegrenzung: Ringpuffer

```
typedef struct ringbuffer {
    char data[NDATA];
    unsigned nput;    // write index
    unsigned nget;    // read index
} ringbuffer_t;

void rb_reset (ringbuffer_t *rb) {
    rb->nput = rb->nget = 0;
}

char rb_fetch (ringbuffer_t *rb) {
    return rb->data[rb->nget++ % NDATA];
}

void rb_store (ringbuffer_t *rb, char item) {
    rb->data[rb->nput++ % NDATA] = item;
}
```

Problemstellen

Füllstand log. Ablauf

- voll?
- leer?

füllen Zählen

- nput++

leeren Zählen

- nget++

Kritische Abschnitte

- *rb_fetch*
- *rb_store*

Puffersteuerung mittels Bedingungsvariable

Datenpuffer mit Pufferbegrenzung (engl. *bounded buffer*)

Datenpuffer begrenzter Speicherkapazität als **Ringpufferspezialisierung**:

```
typedef struct buffer {
    ringbuffer_t ring;
    unsigned int gage;
    solo_t lock;
    condition_t data;
    condition_t free;
} buffer_t;
```

```
void bb_reset (buffer_t *bb) {
    rb_reset(&bb->ring);
    bb->gage = NDATA;
    CS_CLEAR(&bb->lock);
    cv_reset(&bb->data);
    cv_reset(&bb->free);
}
```

ring Ringpufferspeicher

gage aktueller Pufferpegel

- Puffer ist initial leer
- NDATA freie Einträge

lock Sperrvariable

- KA ist initial offen

data Bedingungsvariable für *bb_fetch*

- *gage = NDATA* → *cv_await*

free Bedingungsvariable für *bb_store*

- *gage = 0* → *cv_await*

Koordiniertes Leeren mittels Bedingungsvariable

```
char bb_fetch (buffer_t *bb) {
    char item;
    CS_ENTER(&bb->lock);
    while (bb->gage == NDATA)
        cv_await(&bb->data, &bb->lock);
    item = rb_fetch(&bb->ring);
    bb->gage += 1;
    cv_cause(&bb->free);
    CS_LEAVE(&bb->lock);
    return item;
}
```

Puffer leeren ist ein KA:

- wechselseitiger Ausschluss
- *bb_fetch* & *bb_store*

Wartebedingung:

- der Puffer ist leer

Fortsetzungsbedingung:

- Puffereintrag geleert

Entnahme eines Datums gibt ein **wiederverwendbares Betriebsmittel** frei

- die Anzahl der freien Puffereinträge erhöht sich um 1
- die Fortsetzungsbedingung zum Füllen kann signalisiert werden
- das Datum selbst ist ein **konsumierbares Betriebsmittel**

Koordiniertes Füllen mittels Bedingungsvariable

```
void bb_store (buffer_t *bb, char item) {
    CS_ENTER(&bb->lock);
    while (bb->gage == 0)
        cv_await(&bb->free, &bb->lock);
    rb_store(&bb->ring, item);
    bb->gage -= 1;
    cv_cause(&bb->data);
    CS_LEAVE(&bb->lock);
}
```

Puffer füllen ist ein KA:

- wechselseitiger Ausschluss
- *bb_store* & *bb_fetch*

Wartebedingung:

- der Puffer ist voll

Fortsetzungsbedingung:

- ein freier Puffereintrag konnte mit einem Datum belegt werden

Pufferung des Datums stellt ein **konsumierbares Betriebsmittel** bereit

- die Anzahl der freien Puffereinträge erniedrigt sich um 1
- die Fortsetzungsbedingung zum Leeren kann signalisiert werden
- der Puffereintrag selbst ist ein **wiederverwendbares Betriebsmittel**

Puffersteuerung mittels Semaphore

Bounded buffer revisited...

Ringpufferspezialisierung: „Dreiergespann“ von Semaphore...

```
typedef struct buffer {
    ringbuffer_t ring;
    semaphore_t lock;
    semaphore_t free;
    semaphore_t full;
} buffer_t;
```

lock sichert die Pufferoperationen

- wechselseitiger Ausschluss von lesen/schreiben

free verhindert Pufferüberlauf

- stoppt den Schreiber beim vollen Puffer

full verhindert Pufferunterlauf

- stoppt den Leser beim leeren Puffer

```
void bb_reset (buffer_t *bb) {
    rb_reset(&bb->ring);
    wsp_initial(&bb->lock, 1);
    wsp_initial(&bb->free, NDATA);
    wsp_initial(&bb->full, 0);
}
```

Koordiniertes Leeren mittels Semaphore

```
char bb_fetch (buffer_t *bb) {  
    char item;  
    P(&bb->full);  
    P(&bb->lock);  
    item = rb_fetch(&bb->ring);  
    V(&bb->lock);  
    V(&bb->free);  
}
```

Szenario beim Leeren:

- einem leeren Puffer kann nichts entnommen werden
- freigewordener Pufferplatz soll wiederverwendbar sein
- Puffer leeren ist kritisch

einseitige Synchronisation \mapsto zwei signalisierende Semaphore

- durch `full` ein konsumierbares Betriebsmittel anfordern
- durch `free` ein wiederverwendbares Betriebsmittel bereitstellen

mehrseitige Synchronisation \mapsto ausschließender Semaphor `lock`

- sich selbst überlappendes Leeren und Leeren überlappendes Füllen

Koordiniertes Füllen mittels Semaphore

```
void bb_store (buffer_t *bb, char item) {  
    P(&bb->free);  
    P(&bb->lock);  
    rb_store(&bb->ring, item);  
    V(&bb->lock);  
    V(&bb->full);  
}
```

Szenario beim Füllen:

- voll ist voll...
- gepufferte Daten sollen konsumierbar sein
- Puffer füllen ist kritisch

einseitige Synchronisation \mapsto zwei signalisierende Semaphore

- durch `free` ein wiederverwendbares Betriebsmittel anfordern
- durch `full` ein konsumierbares Betriebsmittel bereitstellen

mehrseitige Synchronisation \mapsto ausschließender Semaphor `lock`

- sich selbst überlappendes Füllen und Füllen überlappendes Leeren

Wettlaufgefahr bei Leeren/Füllen mittels Semaphore

Was kann hier die Folge sein?

```
char bb_fetch (buffer_t *bb) {
    char item;
    P(&bb->lock);
    P(&bb->full);
    item = rb_fetch(&bb->ring);
    V(&bb->free);
    V(&bb->lock);
}
```

```
void bb_store (buffer_t *bb, char item) {
    P(&bb->lock);
    P(&bb->free);
    rb_store(&bb->ring, item);
    V(&bb->full);
    V(&bb->lock);
}
```

Verklemmungsgefahr

Angenommen, ein Prozess findet (a) beim Leeren, dass kein Datum *oder* (b) beim Füllen, dass kein freier Platz im Puffer verfügbar ist:

- Der Prozess wird dann im KA auf `full` oder `free` blockieren, den KA (`lock`) dabei aber nicht freigeben.
- Jeder andere Prozess, der ein Datum oder den freien Platz verfügbar machen könnte, würde dann beim Eintritt in diesen KA blockieren.