

Teil VIII

Koordination von Kooperation und Konkurrenz

wosch

SS 2005

SOS 1

VIII - 1

9 Synchronisation

Überblick

Synchronisation

Verfahrensweisen

Schlossvariable

Bedingungsvariable

Semaphor

Monitor

Zusammenfassung

Verklemmung

Fallbeispiel

Vorbeugung

Vermeidung

Erkennung und Erholung

Zusammenfassung

9 Synchronisation 9.1 Verfahrensweisen

Koordinierung ≡ „Reihenschaltung“

Koordination der Kooperation und Konkurrenz zwischen Prozessen ~ Synchronisation

ko-or-di'nie-ren beiordnen; in ein Gefüge einbauen; aufeinander abstimmen; nebeneinanderstellen; Termine ~.

- ▶ sich ggf. überlappende Aktivitäten **der Reihe nach** ausführen
- S. V-78 Nebenläufigkeit, kritischer Abschnitt
 - ▶ nebenläufiges Zählen (asynchrone Programmunterbrechung)
 - ▶ Verwaltung der Bereitliste (verdrängende Prozesseinplanung)
- ▶ „der Reihe nach“ meint, die Verzögerung von Prozessen erzwingen
 - ▶ die überlappende oder die überlappte Aktivität, je nach Verfahren

Synchronisationsverfahren...

- ▶ wirken einseitig oder mehrseitig
 - ▶ und blockierend oder nicht-blockierend
 - ▶ und wartend oder nicht-wartend



wosch

SS 2005


SOS 1

VIII - 3

9 Synchronisation 9.1 Verfahrensweisen

Arten der Synchronisation

Klassifikation



Synchronisationsverfahren, die nachfolgend betrachtet werden, arbeiten...

einseitig Unterbrechungssteuerung, Verdrängungsteuerung

mehrseitig blockierend (die „Klassiker“), nicht-blockierend (wartend)

wosch

SS 2005

SOS 1

VIII - 2

wosch

SS 2005

SOS 1

VIII - 4

Einseitige Synchronisation

Unilateral

Auswirkung haben die Verfahren nur auf einen der beteiligten Prozesse:

Bedingungssynchronisation

- ▶ der Ablauf des einen Prozesses ist abhängig von einer Bedingung
- ▶ der andere Prozess erfährt keine Verzögerung in seinem Ablauf

logische Synchronisation

- ▶ die Maßnahme resultiert aus der logischen Abfolge der Aktivitäten
- ▶ vorgegeben durch das „Rollenspiel“ der beteiligten Prozesse

- ▶ andere Prozesse sind jedoch nicht gänzlich unbeteiligt:
 - ▶ die Veränderung einer Bedingung, auf die ein Prozess wartet, ist z.B. von einem anderen Prozess herbeizuführen

Mehrseitige Synchronisation

Multilateral

Auswirkung haben die Verfahren ggf. auf alle beteiligten Prozesse:

- ▶ welche Prozesse verzögert werden, ist i.A. unvorhersehbar
- ▶ allgemein gilt: „wer zuerst kommt, mahlt zuerst“
 - ▶ d.h., schreitet (relativ) unverzögert in seiner weiteren Ausführung fort

Prinzip vom **gegenseitigen Ausschluss** (engl. *mutual exclusion*)

- ▶ erzwungen wird die **atomare Ausführung** von Anweisungsfolgen
 - ▶ d.h. von Programmsequenzen, die einen **kritischen Abschnitt** bilden
- ▶ „abschnittweise“ wird die CPU exklusiv von einem Prozess genutzt
 - ▶ der kritische Abschnitt wird „unteilbar durchlaufen“

☞ Modularisierung kritischer Abschnitte schafft **Elementaroperationen**

Unterbrechungssynchronisation

Typischer Fall von einseitiger Synchronisation

Unterbrechungen verhindern oder tolerieren, durch **Verzögerung** der...
überlappenden Aktivität Unterbrechungssteuerung

hart Spezialbefehle der Ebene 2: cli, sti (x86)
weich ohne Spezialbefehle, z.B. „Schleusen“ [62]

überlappten Aktivität

- nicht-blockierende Synchronisation
- ▶ Spezialbefehle der Ebene 2:
 - CISC** cas (IBM 370, m68020+),
 cmpxchg (i486+)
 - RISC** ll/sc (DEC Alpha, MIPS, PowerPC)
 - ▶ erweitert um **wartebehaftete Algorithmen**

Unterbrechungen sperren ist einfach, jedoch nicht immer zweckmäßig

- ▶ Faustregel: harte Synchronisation ist möglichst zu vermeiden

Unterbrechungssynchronisation (Forts.)

Wiedersehen mit einem alten Problem (S. III-49): nebenläufiges Zählen

```
unsigned int wheel = 0;

void __attribute__((interrupt)) train () {
    wheel++;
}

int main () {
    for (;;) {
        printf("%10u", incr(&wheel));
    }
}
```

main die Elementaroperation **incr()** stellt **unteilbares Zählen** sicher
train unterbricht den laufenden Prozess — nicht beliebig...

- ▶ die verschachtelte Unterbrechung muss ausgeschlossen sein

Unterbrechungssynchronisation (Forts.)

Verhinderung vs. Tolerierung von asynchronen Programmunterbrechungen

Verhinderung

```
int incr (int *ip) {
    int bar;
    asm ("cli");
    bar = *ip += 1;
    asm ("sti");
    return bar;
}
```

- ▶ harte Synchronisation
- ▶ Ereignisverlust droht
 - ▶ *Interrupts* sind ausgeschlossen

Tolerierung

```
int incr (int *ip) {
    int foo, bar;
    do {
        bar = (foo = *ip) + 1;
    } while (!cas(ip, foo, bar));
    return bar;
}
```

- ▶ nicht-blockierende Synchronisation
- ▶ **wartebehafteter Algorithmus**
 - ▶ der unterbrochene Prozess wird ggf. unbestimmt lang verzögert

Multiprozessorschaltung

Vergleichen und bedingt überschreiben (engl. *compare and swap*, CAS)

```
bool cas (word *ref, word old, word new) {
    bool srZ;
    atomic();
    if (srZ = (*ref == old)) *ref = new;
    cimota();
    return srZ;
}
```

Elementaroperation eines CISC, **atomarer „read-modify-write“-Zyklus:**

atomic() verhindert (Speicher-) Buszugriffe durch andere Prozessoren
cimota() lässt (Speicher-) Buszugriffe anderer Prozessoren wieder zu

Lese-/Schreibzyklen des Prozessors werden unteilbar ausgeführt

- ▶ auf *Interrupts* wird, wie sonst auch, erst am Befehlsende reagiert

Komplexbefehl (einer CPU), der scheitern kann:

true Operation ist gelungen, das Speicherwort wurde überschrieben

false Operation ist gescheitert

Gegenseitiger Ausschluss

Kennzeichnend für mehrseitige Synchronisation

Kritischer Abschnitt (KA) [55, S. 137]

- ▶ sich gegenseitig ausschließende Aktivitäten werden nie parallel ausgeführt und verhalten sich zueinander, als seien sie unteilbar, weil keine Aktivität die andere unterbricht
- ▶ Anweisungen, deren Ausführung einen gegenseitigen Ausschluß erfordert, heißen **kritische Abschnitte**
 - ▶ engl. *critical sections*, *critical regions*

„Synchronisationsklammern“ werden verwendet, um kritische Abschnitte vor nebenläufigen Ausführungen zu schützen

- ▶ Schlossvariable, Bedingungsvariable, Semaphor, Monitor

Kritischer Abschnitt

Protokolle regeln den Ein- und Austritt

Betreten (engl. *enter*) und Verlassen (engl. *leave*) kritischer Abschnitte unterliegen bestimmten **Verhaltensregeln**:

Eintrittsprotokoll (engl. *entry protocol*)

- ▶ regelt die Belegung eines kritischen Abschnitts durch einen Prozess
 - ▶ erteilt einem Prozess die **Zugangsberechtigung**
- ▶ bei bereits belegtem kritischen Abschnitt wird der Prozess verzögert

Austrittsprotokoll (engl. *exit protocol*)

- ▶ regelt die Freigabe des kritischen Abschnitts durch einen Prozess
- ▶ Prozesse können den kritischen Abschnitt (wieder) belegen

☞ die Vorgehensweisen variieren mit dem jew. Synchronisationsverfahren

Schlossvariable

(engl. *lock variable*)

Ein **abstrakter Datentyp**, auf dem zwei Operationen definiert sind:

acquire (auch: *lock*) \models Eintrittsprotokoll

- ▶ verzögert einen Prozess, bis das zugehörige Schloss offen ist
 - ▶ bei geöffnetem Schloss fährt der Prozess unverzögert fort
 - ▶ verschließt das Schloss („von innen“), wenn es offen ist

release (auch: *unlock*) \models Austrittsprotokoll

- ▶ öffnet ein Schloss, ohne den öffnenden Prozess zu verzögern

Implementierungen dieses abstrakten Datentyps werden auch als **Schlossalgorithmen** (engl. *lock algorithms*) bezeichnet

Schlossalgorithmus

Prinzip — mit Problem(en)

```
void acquire (bool *lock) {
    while (*lock);
    *lock = 1;
}

void release (bool *lock) {
    *lock = 0;
}
```

- ▶ kritisch ist die Phase vom Verlassen der Kopfschleife bis zum Setzen der Schlossvariablen
- ▶ Verdrängung des laufenden Prozesses kann einem anderen Prozess ebenfalls das Schloss geöffnet vorfinden lassen
- ▶ im weiteren Verlauf könnten (mindestens) zwei Prozesse den eigentlichen zu schützenden kritischen Abschnitt überlappt ausführen

Schutz eines kritischen Abschnitts bildet selbst einen kritischen Abschnitt:

acquire muss als Elementaroperation implementiert sein

- ▶ das Eintrittsprotokoll muss unteilbar ausgeführt werden

Schlossalgorithmus

(Forts.)
Totale Unterbrechungssteuerung

```
void acquire (bool *lock) {
    avertIRQ();
    while (*lock) {
        admitIRQ();
        avertIRQ();
    }
    *lock = 1;
    admitIRQ();
}
```

```
void avertIRQ () { asm("cli"); }
void admitIRQ () { asm("sti"); }
```

- ▶ Überprüfen und Schließen des Schlosses verläuft unteilbar
 - ▶ nur bei Monoprozessorsystemen
- ▶ der Schleifenrumpf muss jedoch teilbar sein, damit der Planer aufgerufen werden und ggf. eine Umplanung vornehmen kann

Interrupts werden abgewendet, obwohl im Zuge ihrer Behandlung der überlappte Prozess nie einen Schlossalgorithmus durchlaufen dürfte

- ▶ darüberhinaus können **flankengesteuerte Interrupts** verloren gehen

Schlossalgorithmus

(Forts.)
Totale Verdrängungssteuerung

```
void acquire (bool *lock) {
    avert();
    while (*lock) {
        admit();
        avert();
    }
    *lock = 1;
    admit();
}
```

```
void avert () { preemption = 0; }
void admit () { preemption = 1; }
```

- ▶ Überprüfen und Schließen des Schlosses verläuft unteilbar
 - ▶ der Schleifenrumpf muss jedoch teilbar sein, damit der laufende Prozess verdrängt werden kann

Verdrängungereignisse werden abgewendet, obwohl genau nur einer von ggf. vielen Prozessen das Schloss öffnen wird

- ▶ darüberhinaus arbeitet das System **nicht voll verdrängend**

Schlossalgorithmus (Forts.)

Spezialbefehl des Prozessors

```
void acquire (bool *lock) {
    while (tas(lock));
}
```

- Überprüfen und Schließen des Schlosses verläuft unteilbar

tas (*test and set*) testet den Inhalt der adressierten Speicherzelle und setzt ihren Wert auf 1, wenn der Wert 0 ist:

- `return *lock ? 1 : !(lock = 1);`
- atomarer Maschinenbefehl für Ein- oder Mehrprozessorsysteme

„Drehschloss“, Umlauf sperre (engl. *spin lock*)

Vorsicht ist geboten, im Falle eines Mehrprozessorsystems:

- pausenloses Schleifen hindert andere Prozessoren am Buszugang
 - im Schleifenrumpf muss eine Pause eingelegt werden — nur wie lange?
- starke Leistungseinbußen können die Folge sein [63]

Multiprozessorsynchronisation

Bedingtes setzen (engl. *test and set*, TAS)

```
bool tas (bool *flag) {
    bool old;
    atomic();
    old = *flag;
    *flag = 1;
    cimota();
    return old;
}
```

- Komplexbefehl (einer CPU), der den aktuellen Wert einer Schlossvariablen liefert und diese (auf 1) setzt:
- true** das Schloss ist bereits verschlossen
 - die Schlossvariable ist unverändert
 - false** das Schloss wurde verschlossen
 - die Schlossvariable wurde verändert

Analogie zu CAS (S. VIII-10): atomarer „read-modify-write“-Zyklus

- Lese-/Schreibzyklen des Prozessors werden unteilbar ausgeführt
 - auf *Interrupts* wird, wie sonst auch, erst am Befehlsende reagiert

Aktives Warten

(engl. *busy waiting*)

Unzulänglichkeit der Schlossalgorithmen: der aktiv wartende Prozess . . .



- kann keine Änderung der Bedingung herbeiführen, auf die er wartet
- behindert unnötig andere Prozesse, die sinnvolle Arbeit leisten könnten
- schadet damit letztlich auch sich selbst

Je länger der Prozess den Prozessor für sich behält, umso länger muss er darauf warten, dass andere Prozesse die Bedingung erfüllen, auf die er selbst wartet.

- in den meisten Fällen sind Effizienzeinbußen in Kauf zu nehmen
 - es sei denn, jeder Prozess hat seinen eigenen realen Prozessor
 - ist nicht unrealistisch: „*gang scheduling*“ und „*barrier synchronization*“

Aktives Warten ohne Prozessorabgabe

„*Spin locking considered harmful*“



	T_s	T_q	T_q/T_s
P_1	12	12	1.0
P_2	8	8	1.0

	T_s	T_q	T_q/T_s
P_1	12	24	2.0
P_2	17	23	1.35

Faustregel: in der Warteschleife die Kontrolle über den Prozessor abgeben
 laufend \mapsto bereit in Laufbereitschaft bleiben (S. VII-17)
 laufend \mapsto blockiert selektive Verdrängungssteuerung

Aktives Warten mit Prozessorabgabe

Kooperative Ausführung der Warteschleife

```
void acquire (bool *lock) {
    while (tas(lock))
        relinquish();
}
```

- ▶ der laufende Prozess gibt freiwillig den Prozessor ab, wenn die Schlossvariable nicht gesetzt werden konnte
- ▶ die Effektivität des Ansatzes hängt ab von der Umplanungsstrategie:
 - RR der aufgebende Prozess kommt ans Ende der Bereitliste ✓
 - sonst seine (stat./dyn.) Priorität bestimmt seine Listenposition ?
 - ▶ damit erhält er mehr oder weniger schnell wieder den Prozessor
 - ▶ hat er die höchste Priorität, gibt er den Prozessor nicht ab
 - ▶ seine **Wartepriorität** muss niedriger sein als seine **Laufpriorität**
- ▶ suboptimal: wartende Prozesse belasten nur seltener den Prozessor
 - ▶ besser wäre, wenn wartende Prozesse „schlafen“, d.h., blockieren

Aktives Warten mit Prozessorabgabe (Forts.)

Selektive Verdrängungssteuerung

```
void acquire (bool *lock) {
    tired();
    while (tas(lock))
        sleep(lock);
    awake();
}

void release (bool *lock) {
    lock = 0;
    rouse(lock);
}
```

- Zustandsmaschine** der Prozesseinplanung:
- tired()** unterbindet zeitweilig die mögliche Verdrängung des laufenden Prozesses
- sleep()** blockiert den laufenden Prozess auf das angegebene Ereignis
- awake()** ermöglicht die Verdrängung des laufenden Prozesses
- ▶ der laufende Prozess legt sich schlafen, wenn das Setzen der Schlossvariablen scheitert
- ▶ bei Freigabe des kritischen Abschnitts werden all die Prozesse aufgeweckt, die auf das **Freigabeereignis** blockiert sind

Bedingungsvariable

(engl. *condition variable*)

Ein mit einer Schlossvariablen verknüpfter **abstrakter Datentyp** auf dem zwei Operationen definiert sind [64]:

- await** (auch: *wait*) |= Unterbrechungsprotokoll
 - ▶ gibt den durch die Schlossvariable gesperrten kritischen Abschnitt automatisch frei
 - ▶ blockiert den laufenden Prozess auf eine Bedingungsvariable
 - ▶ bewirbt einen durch Ereignisanzeige deblockierten Prozess erneut um den Eintritt in den kritischen Abschnitt
- cause** (auch: *signal*) |= Signalisierungsprotokoll
 - ▶ zeigt das mit der Bedingungsvariable assoziierte Ereignis an
 - ▶ deblockiert die ggf. auf das Ereignis wartenden Prozesse

Ermöglicht einem Prozess, innerhalb eines kritischen Abschnitts zu warten, ohne diesen während der Wartephase belegt zu halten.

Datenpuffer ohne Pufferbegrenzung

Virtuell unendlich großer Puffer: Ringpuffer

```
typedef struct ringbuffer {
    char     data[NDATA];
    unsigned nput;
    unsigned nget;
} ringbuffer;

void rb_reset (ringbuffer *bufp) {
    bufp->nput = bufp->nget = 0;
}

char rb_fetch (ringbuffer *bufp) {
    return bufp->data[bufp->nget++ % NDATA];
}

void rb_store (ringbuffer *bufp, char item) {
    bufp->data[bufp->nput++ % NDATA] = item;
}
```

- Problemstellen:**
- Füllstand** log. Ablauf
 - ▶ voll?
 - ▶ leer?
 - füllen** Zählen
 - ▶ nput++
 - leeren** Zählen
 - ▶ nget++
 - ☞ Synchronisation

Datenpuffer mit Pufferbegrenzung (engl. bounded buffer)

Datenpuffer begrenzter Speicherkapazität als Ringpufferspezialisierung:

```
typedef struct buffer {
    ringbuffer ring;
    unsigned char free;
    bool lock;
} buffer;

void bb_reset (buffer *bufp) {
    rb_reset(&bufp->ring);
    bufp->free = NDATA;
    bufp->lock = 0;
}
```

free Bedingungsvariable

- ▶ Füllstandkontrolle
 - voll free = 0
 - leer free = NDATA
 - frei $0 < \text{free} \leq \text{NDATA}$
- ▶ Puffer ist initial leer

lock Schlossvariable

- ▶ Absicherung
- ▶ KA ist initial offen

Datenpuffer mit Pufferbegrenzung (Forts.)

Koordiniertes Leeren

```
char bb_fetch (buffer *bufp) {
    char item;
    acquire(&bufp->lock);
    while (bufp->free == NDATA)
        await(&bufp->ring, &bufp->lock);
    item = rb_fetch(&bufp->ring);
    bufp->free++;
    cause(&bufp->free);
    release(&bufp->lock);
    return item;
}
```

Puffer leeren ist ein KA:

- ▶ darf sich weder selbst noch mit dem Füllen überlappen
- ▶ gegenseitiger Ausschluss

Wartebedingung:

- ▶ Puffer ist leer

Entnahme eines Datums gibt ein wiederverwendbares Betriebsmittel frei

- ▶ die Anzahl der freien Puffereinträge erhöht sich um 1
- ▶ die Wartebedingung zum Füllen kann signalisiert werden
- ☞ das Datum selbst ist ein konsumierbares Betriebsmittel

Datenpuffer mit Pufferbegrenzung (Forts.)

Koordiniertes Füllen

```
void bb_store (buffer *bufp, char item) {
    acquire(&bufp->lock);
    while (!bufp->free)
        await(&bufp->free, &bufp->lock);
    rb_store(&bufp->ring, item);
    bufp->free--;
    cause(&bufp->ring);
    release(&bufp->lock);
}
```

Puffer füllen ist ein KA:

- ▶ darf sich weder selbst noch mit dem Leeren überlappen
- ▶ gegenseitiger Ausschluss

Wartebedingung:

- ▶ Puffer ist voll

Pufferung des Datums macht ein konsumierbares Betriebsmittel verfügbar

- ▶ die Anzahl der freien Puffereinträge erniedrigt sich um 1
- ▶ die Wartebedingung zum Leeren kann signalisiert werden

Bedingter kritischer Abschnitt [65]

(engl. conditional critical section, resp. region)

Betreten des kritischen Abschnitts wird von einer Wartebedingung abhängig gemacht, die nicht erfüllt sein darf, um den Prozess fortzusetzen

- ▶ die Bedingung ist als Prädikat über die im kritischen Abschnitt enthaltenen bzw. verwendeten Daten definiert

Auswertung der Wartebedingung muss im kritischen Abschnitt erfolgen

- ▶ bei Nichterfüllung der Bedingung wird der Prozess auf Eintritt eines zur Wartebedingung korrespondierenden Ereignisses blockiert
 - ▶ damit das Ereignis später signalisiert werden kann, muss der kritische Abschnitt beim Schlafenlegen jedoch freigegeben werden
- ▶ bei (genauer: nach) Erfüllung/Signalisierung der Bedingung versucht der Prozess den kritischen Abschnitt wieder zu belegen
 - ▶ ggf. muss ein deblockierter Prozess die Bedingung neu auswerten

Unterbrechungs- und Signalisierungsprotokoll

Ereigniserwartung und -anzeige

```
void await (void *beep, bool *lock) {
    abide(beep);
    release(lock);
    block();
    acquire(lock);
}

void cause (void *beep) {
    rouse(beep);
}
```

abide() gibt bekannt, dass der laufende Prozess die Regel befolgen wird, sich in endlicher Zeit auf das angegebene Ereignis zu blockieren
block() blockiert den Prozess

- trat das Ereignis ein und wurde der Prozess aufgeweckt, versucht er erneut den kritischen Abschnitt zu betreten

Die Paarung **abide() / block()** verhindert die mögliche „race condition“, wenn nach Freigabe des kritischen Abschnitts der Prozess verdrängt und vor seiner eigentlichen Blockierung die Wartebedingung signalisiert wird.

Semaphor

Semaphor (engl. *semaphore*)

Eine „nicht-negative ganze Zahl“, für die zwei **unteilbare Operationen** definiert sind [54]:

P (hol. *prolaag*, „erniedrige“; auch *down*, *wait*)

- hat der Semaphor den Wert 0, wird der laufende Prozess blockiert
- ansonsten wird der Semaphor um 1 dekrementiert

V (hol. *verhoog*, erhöhe; auch *up*, *signal*)

- inkrementiert den Semaphor um 1
- auf den Semaphor ggf. blockierte Prozesse werden deblockiert

Ein **abstrakter Datentyp** zur **Signalisierung von Ereignissen** zwischen gleichzeitigen Prozessen (deren Ausführung sich zeitlich überschneidet).

Kompositer Datentyp

Zusammengesetzt aus Bedingungsvariable und Schlossvariable

```
typedef struct semaphore {
    unsigned int load;
    bool lock;
} semaphore;

void initial (semaphore *sema, unsigned int load) {
    sema->load = load;
    sema->lock = 0;
}
```

Vorbelegung...

- definiert die Anzahl der vom Semaphor zu verwaltenden Betriebsmittel
- entriegelt das Schloss

load Bedingungsvariable

- implementiert das Protokoll zwischen P und V

lock Schlossvariable

- sorgt für die Unteilbarkeit der Operationen: **kritischer Abschnitt**

Kritische Abschnitte P und V

Verhungersgefahr — auch kurze nebenläufige Programme sind nicht einfach...

```
void prolaag (semaphore *sema) {
    acquire(&sema->lock);
    while (sema->load == 0)
        await(&sema->load, &sema->lock);
    sema->load--;
    release(&sema->lock);
}
```

```
void verhoog (semaphore *sema) {
    acquire(&sema->lock);
    if (sema->load++ == 0)
        cause(&sema->load);
    release(&sema->lock);
}
```

Wartebedingung

- Semaphorwert ist 0
- muss wiederholt ausgewertet werden

Signalisierung

- Semaphorwert war 0
- läuft ggf. ins Leere
 - **Warteschlange** würde dem vorbeugen
- muss verträglich zur Einplanung sein

Wiedereintritt nach erfolgter Signalisierung ist damit konfrontiert, dass andere Prozesse ggf. vorbeigezogen sind

Instrumente zur Betriebsmittelvergabe

Differenziert nach dem Wertebereich eines Semaphors

binärer Semaphor (engl. *binary semaphore*)

- ▶ verwaltet zu einem Zeitpunkt immer nur genau ein Betriebsmittel
 - ▶ gegenseitiger Ausschluss (engl. *mutual exclusion, mutex*)
- ▶ vergibt **unteilbare Betriebsmittel** an Prozesse
- ▶ besitzt den Wertebereich $[0, 1]$

zählender Semaphor (engl. *counting semaphore, general semaphore*)

- ▶ verwaltet zu einem Zeitpunkt mehr als ein Betriebsmittel
 - ▶ d.h., mehrere Betriebsmittelinstanzen desselben Typs
- ▶ vergibt **konsumier-** bzw. **teilbare Betriebsmittel** an Prozesse
- ▶ besitzt den Wertebereich $[0, N]$, für N Betriebsmittel

Arten von Betriebsmitteln

Semaphore und Betriebsmittelverwaltung

wiederverwendbare Betriebsmittel werden angefordert und freigegeben

- ▶ ihre Anzahl ist begrenzt: Prozessoren, Geräte, Speicher (z.B. Puffer)
 - ▶ **teilbar** zu einer Zeit von mehreren Prozessen belegbar
 - ▶ **unteilbar** zu einer Zeit von einem Prozess belegbar
- ▶ auch ein kritischer Abschnitt ist solch ein Betriebsmittel
 - ▶ von jedem Typ gibt es jedoch nur eine einzige Instanz

konsumierbare Betriebsmittel werden erzeugt und zerstört

- ▶ ihre Anzahl ist (log.) unbegrenzt: Signale, Nachrichten, Interrupts
 - ▶ **Produzent** kann beliebig viele davon erzeugen
 - ▶ **Konsument** zerstört sie wieder bei Inanspruchnahme
- ▶ Produzent und Konsument sind voneinander abhängig (S. V-89)

Ausschließender Semaphor

Vergabe unteilbarer Betriebsmittel

```
semaphore mutex = {1, 0};

void chain (chainlink **next, chainlink *item) {
    prolaag(&mutex);
    *next = (*next)->link = item;
    verhoog(&mutex);
}
```

Beispiel von S. V-83:

P() prolaag(&mutex)

V() verhoog(&mutex)

unteilbares Betriebsmittel von dem es nur eine Instanz gibt

- ▶ der Initialwert des Semaphors ist 1
- ▶ mehrseitige Synchronisation in welcher Reihenfolge die nebenläufigen Prozesse den kritischen Bereich betreten werden, ist unbestimmt
 - ▶ gleichzeitig können jedoch nicht mehrere Prozesse drin sein

Signalisierender Semaphor

Vergabe konsumierbarer Betriebsmittel

```
semaphore mite = {0, 0};
char     data;

char consumer () {
    prolaag(&mite);
    return data;
}

void producer (char item) {
    data = item;
    verhoog(&mite);
}
```

konsumierbares Betriebsmittel muss vor dem Verbrauch erst erzeugt werden

- ▶ der Initialwert des Semaphors ist 0
- ▶ einseitige Synchronisation nur einer von beiden Prozessen wird ggf. blockieren
 - ▶ der Konsument, wenn noch kein Datum verfügbar ist

Der Datenpuffer ist begrenzt, jedoch wird die Pufferbegrenzung ignoriert:

- ▶ Daten gehen verloren, wenn die Prozesse nicht im gleichen Takt arbeiten: *Konsument** → (*Produzent* → *Konsument*)+

Datenpuffer mit Pufferbegrenzung

Bounded buffer revisited...

Ringpufferspezialisierung: „Dreiergespann“ von Semaphore...

```
typedef struct buffer {
    ringbuffer ring;
    semaphore lock;
    semaphore free;
    semaphore full;
} buffer;

void bb_reset (buffer *bufp) {
    rb_reset(&bufp->ring);
    initial(&bufp->lock, 1);
    initial(&bufp->free, NDATA);
    initial(&bufp->full, 0);
}
```

- lock** sichert die Pufferoperationen
 - ▶ gegenseitiger Ausschluss von lesen/schreiben
- free** verhindert Pufferüberlauf
 - ▶ stoppt den Schreiber beim vollen Puffer
- full** verhindert Pufferunterlauf
 - ▶ stoppt den Leser beim leeren Puffer

Datenpuffer mit Pufferbegrenzung (Forts.)

Koordiniertes Leeren

```
char bb_fetch (buffer *bufp) {
    char item;
    prolaag(&bufp->full);
    prolaag(&bufp->lock);
    item = rb_fetch(&bufp->ring);
    verhoog(&bufp->lock);
    verhoog(&bufp->free);
    return item;
}
```

einseitige Synchronisation ↳ zwei signalisierende Semaphore

- ▶ durch **full** ein konsumierbares Betriebsmittel anfordern
- ▶ durch **free** ein wiederverwendbares Betriebsmittel bereitstellen

mehrseitige Synchronisation ↳ ausschließender Semaphor **lock**

- ▶ sich selbst überlappendes Leeren und Leeren überlappendes Füllen

Datenpuffer mit Pufferbegrenzung (Forts.)

Koordiniertes Füllen

```
void bb_store (buffer *bufp, char item) {
    prolaag(&bufp->free);
    prolaag(&bufp->lock);
    rb_store(&bufp->ring, item);
    verhoog(&bufp->lock);
    verhoog(&bufp->full);
}
```

- Szenario** beim Füllen:
- ▶ voll ist voll...
 - ▶ gepufferte Daten sollen konsumierbar sein
 - ▶ Puffer füllen ist kritisch

einseitige Synchronisation ↳ zwei signalisierende Semaphore

- ▶ durch **free** ein wiederverwendbares Betriebsmittel anfordern
- ▶ durch **full** ein konsumierbares Betriebsmittel bereitstellen

mehrseitige Synchronisation ↳ ausschließender Semaphor **lock**

- ▶ sich selbst überlappendes Füllen und Füllen überlappendes Leeren

Semaphore „considered harmful“

Nicht alles „Gold“ glänzt...

- ▶ auf Semaphore basierende Lösungen sind komplex und fehleranfällig
 - ▶ Synchronisation ist **Querschnittsbelang** nicht-sequentieller Programme
 - ▶ kritische Abschnitte neigen dazu, mit ihren P/V-Operationen quer über die Software verstreut vorzuliegen
 - ▶ das Schützen gemeinsamer Variablen bzw. Freigeben kritischer Abschnitte kann dabei leicht vergessen werden
- ▶ hohe Gefahr der **Verklemmung** (engl. *deadlock*) von Prozessen
 - ▶ umso zwingender ist die Notwendigkeit von Verfahren zur Vorbeugung, Vermeidung und/oder Erkennung solcher Verklemmungen
 - ▶ nicht-blockierende Synchronisation ist mit diesem Problem nicht behaftet, dafür jedoch nicht immer durchgängig praktizierbar
- ▶ „linguistische Unterstützung“ reduziert Fehlermöglichkeiten gravierend