

# Monitor

(engl. *monitor*)

Ein **synchronisierter abstrakter Datentyp**, d.h., ein ADT mit impliziten Synchronisationseigenschaften [66, 67]:

mehrseitige Synchronisation an der Monitorschnittstelle (**Semaphor**)

- ▶ gegenseitiger Ausschluss der Ausführung exportierter Prozeduren

einseitige Synchronisation innerhalb des Monitors (**Bedingungsvariable**)

- wait blockiert einen Prozess auf das Eintreten eines Signals/einer Bedingung und gibt den Monitor implizit wieder frei

- signal zeigt das Eintreten eines Signals/einer Bedingung an und deblockiert ggf. (genau einen oder alle) darauf blockierte Prozesse

☞ sprachgestützter Ansatz: Concurrent Pascal, PL/I, Mesa, . . . , Java.

# Monitor ≡ Modul

Monitor vs. Semaphor

## Kapselung (engl. *encapsulation*)

- ▶ von mehreren Prozessen gemeinsam bearbeitete Daten müssen in Monitoren organisiert vorliegen
- ▶ als Konsequenz muss die Programmstruktur kritische Abschnitte explizit sichtbar machen
  - ▶ inkl. die zulässigen (an zentraler Stelle definierten) Zugriffsfunktionen

## Datenabstraktion (engl. *information hiding*)

- ▶ wie ein Modul, so kapselt auch ein Monitor für mehrere Funktionen Wissen über gemeinsame Daten
- ▶ Auswirkungen lokaler Programmänderungen bleiben (eng) begrenzt

☞ ein Monitor ist Konzept der Ebene 5, ein Semaphor das der Ebene 3

# Modulkonzept erweitert um Synchronisationssemantik

Monitor  $\equiv$  implizit synchronisierte Klasse

## Monitorprozeduren (engl. *monitor procedures*)

- ▶ schließen sich bei konkurrierenden Zugriffen durch mehrere Prozesse in ihrer Ausführung gegenseitig aus
  - ▶ der erfolgreiche Prozederaufruf sperrt den Monitor
  - ▶ bei Prozedurrückkehr wird der Monitor wieder entsperrt
- ▶ repräsentieren per Definition kritische Abschnitte, deren Integrität vom Kompilierer garantiert wird
  - ▶ die „Klammerung“ kritischer Abschnitte erfolgt automatisch
  - ▶ der Kompilierer setzt die dafür notwendigen Steueranweisungen ab

## Synchronisationsanweisungen (Semaphore, Schloss-/Bedingungsvariablen)

- ▶ sind Querschnittsbelang eines Monitors und nicht des gesamten nicht-sequentiellen Programms
  - ▶ sie liegen nicht quer über die Software verstreut vor

# Signalisierung einer Wartebedingung erwarten

*wait*

**Monitorfreigabe** als notwendiger Seiteneffekt beim Warten:

- ▶ andere Prozesse wären sonst an den Monitoreintritt gehindert
- ▶ als Konsequenz könnte die zu erfüllende Bedingung nie erfüllt werden
- ▶ schlafenlegende Prozesse würden nie mehr erwachen  $\leadsto$  **Verklemmung**

**Monitordaten** sind in einem konsistenten Zustand zu hinterlassen

- ▶ andere Prozesse aktivieren den Monitor während der Blockadephase
  - ▶ als Folge sind (je nach Funktion) Zustandsänderungen zu erwarten
  - ▶ vor Eintritt in die Wartephase muss der Datenzustand konsistent sein
- 
- ☞ aktives Warten im Monitor ist logisch komplex und leistungsmindernd

# Signalisierung einer Wartebedingung

*signal*

Prozessblockaden in Bezug auf eine Wartebedingung werden aufgehoben

- ▶ im Falle wartender Prozesse sind als Anforderungen zwingend:
  - ▶ wenigstens ein Prozess deblockiert an der Bedingungsvariablen
  - ▶ höchstens ein Prozess rechnet nach der Operation im Monitor weiter
- ▶ erwartet kein Prozess ein Signal, ist die Operation wirkungslos
  - ▶ d.h., Signale dürfen in Bedingungsvariablen nicht gespeichert werden

Lösungsansätze hierzu sind z.T. von sehr unterschiedlicher Semantik

- ▶ das betrifft etwa die Anzahl der befreiten Prozesse:
  - ▶ alle auf die Bedingung wartenden oder genau nur einer
- ▶ große Unterschiede liegen auch in **Besitzwechsel** bzw. **Besitzwahrung**
  - ▶ „falsche Signalisierungen“ werden toleriert oder nicht

# Signalisierungssemantiken

## Besitzwahrung

genau einen wartenden Prozess befreien . . . nur welchen?

- ▶ bei mehr als einem wartenden Prozess ist eine Auswahl zu treffen
- ▶ die Auswahlentscheidung muss zur Fadeneinplanung korrespondieren
- ▶ ggf. ist bereits bei Blockierung möglichen Konflikten vorzubeugen

alle wartenden Prozesse befreien  $\mapsto$  Hansen [64]

- ▶ die Auswahlentscheidung unterliegt allein dem Planer
- ▶ Fadeneinplanung entgegenwirkende Konflikte werden ausgeschlossen
- ▶ verschiedene Belange sind sauber voneinander getrennt

- ▶ in beiden Fällen erfolgt die **Neuauswertung der Wartebedingung**
  - ▶ dadurch werden jedoch auch falsche Signalisierungen toleriert
- ▶ signalisierte Prozesse bewerben sich erneut um den Monitorzutritt

# Signalisierungssemantiken (Forts.)

## Besitzwechsel

Wechsel vom signalisierenden zum signalisierten Prozess  $\mapsto$  Hoare [67]

- ▶ nur einer von ggf. mehreren wartenden Prozessen wird signalisiert
    - ▶ der signalisierte Prozess setzte seine Berechnung im Monitor fort
    - ▶ als Folge muss der signalisierende Prozess den Monitor abgeben
  - ▶ Fortführungsbedingung des signalisierten Prozesses ist garantiert
    - ▶ seit Signalisierung konnte kein anderer Prozess den Monitor betreten
    - ▶ kein anderer Prozess konnte die Fortführungsbedingung entkräften
- 
- ▶ es erfolgt keine Neuauswertung der Wartebedingung
    - ▶ als Konsequenz werden falsche Signalisierungen nicht toleriert
  - ▶ eine erhöhte Anzahl von Fadenwechseln ist in Kauf zu nehmen
  - ▶ der signalisierende Prozess bewirbt sich erneut um den Monitorzutritt

# Datenmonitor mit Pufferbegrenzung

*Bounded buffer revisited...*

„Concurrent C++“

```
class Ringbuffer {
    char      data[NDATA];
    unsigned nput, nget;
public:
    Ringbuffer () { nput = nget = 0; }
    char fetch () { return data[nget++ % NDATA]; }
    void store (char) { data[nput++ % NDATA] = item; }
};

monitor Buffer : private Ringbuffer {
    unsigned free;
    condition null, full;
public:
    Buffer () { free = NDATA; }
    char fetch ();
    void store (char);
};
```

# Datenmonitor mit Pufferbegrenzung (Forts.)

## Koordiniertes Leeren

```
char Buffer::fetch () {  
    char item;  
    while (free == NDATA) full.await();  
    item = Ringbuffer::fetch();  
    free++;  
    null.signal();  
    return item;  
}
```

Bedingungsvariablen:

**full** erwartet einen Eintrag

**null** signalisiert freien Platz

Instanzenvariable:

**free** aktueller „Pegelstand“

Hansen'scher Monitor Wartebedingung ist wiederholt zu überprüfen

- ▶ bewirbt signalisierte Prozesse erneut um den Monitorzutritt
  - ▶ die Phase ab der Signalisierung von **full** bis zum Wiedereintritt in den Monitor des signalisierten (leerenden) Prozesses ist teilbar
  - ▶ der Puffer könnte zwischenzeitig geleert worden sein ↪ blockieren
- ▶ toleriert (fehlerbedingte) falsche Signalisierungen von **full**

# Datenmonitor mit Pufferbegrenzung (Forts.)

## Koordiniertes Füllen

```
void Buffer::store (char item) {  
    while (!free) null.await();  
    Ringbuffer::store(item);  
    free--;  
    full.signal();  
}
```

Bedingungsvariablen:

`null` erwartet freien Platz

`full` signalisiert einen Eintrag

Instanzenvariable: `free` führt Buch über den aktuellen „Pegelstand“

Hansen'scher Monitor Wartebedingung ist wiederholt zu überprüfen

- ▶ bewirbt signalisierte Prozesse erneut um den Monitorzutritt
  - ▶ die Phase ab der Signalisierung von `null` bis zum Wiedereintritt in den Monitor des signalisierten (füllenden) Prozesses ist teilbar
  - ▶ der Puffer könnte zwischenzeitig gefüllt worden sein → blockieren
- ▶ toleriert (fehlerbedingte) falsche Signalisierungen von `null`

# Monitorkonzepte im Vergleich

Hansen vs. Hoare

## Hansen'scher Monitor

```
while (free == NDATA) full.await();
while (!free) null.await();
```

Prozessen **wird nicht garantiert**, dass nach ihrer Signalisierung die Fortführungsbedingung gilt

- ▶ andere Prozesse können den Monitor betreten haben
- ▶ Wartebedingung erneut prüfen
- ▶ evtl. falsche Signalisierungen werden toleriert

## Hoare'scher Monitor

```
if (free == NDATA) full.await();
if (!free) null.await();
```

Prozessen **wird garantiert**, dass nach ihrer Signalisierung die Fortführungsbedingung gilt

- ▶ kein anderer Prozess konnte den Monitor betreten haben
- ▶ Wartebedingung einmal prüfen
- ▶ evtl. falsche Signalisierungen **werden nicht toleriert**

# Blockierende Synchronisation „considered harmful“

Probleme von Schlossvariablen, Semaphore und Monitore

Leistung (engl. *performance*) insbesondere in SMP-Systemen [63]

- ▶ „*spin locking*“ reduziert ggf. massiv Busbandbreite

Robustheit (engl. *robustness*) „*single point of failure*“

- ▶ ein im kritischen Abschnitt scheiternder Prozess kann schlimmstenfalls das ganze System lahm legen

Einplanung (engl. *scheduling*) wird behindert bzw. nicht durchgesetzt

- ▶ un- bzw. weniger wichtige Prozesse können wichtige Prozesse „ausbremsen“ bzw. scheitern lassen
- ▶ **Prioritätsverletzung, Prioritätsumkehr** [68]
  - ▶ Mars Pathfinder [69]

Verklemmung (engl. *deadlock*) einiger oder sogar aller Prozesse