

Übung zu Betriebssysteme

Zeitscheibenscheduling

20. & 22. Dezember 2017

Andreas Ziegler
Bernhard Heinloth

Lehrstuhl für Informatik 4
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg



Lehrstuhl für Verteilte Systeme
und Betriebssysteme



FRIEDRICH-ALEXANDER
UNIVERSITÄT
ERLANGEN-NÜRNBERG
TECHNISCHE FAKULTÄT

Motivation

Kooperative Ablaufplanung

```
int i = 0;
while (true){
    Secure section;
    kout << i++ << endl;
    scheduler.resume();
}
```

Unterbrechende Ablaufplanung

```
int i = 0;
while (true){
    Secure section;
    kout << i++ << endl;
}

}
```

Unterbrechende Ablaufplanung

```
int i = 0;  
while (true){  
    Secure section;  
    kout << i++ << endl;  
}
```

↳ Scheduler Interrupt

Unterbrechende Ablaufplanung

```
int i = 0;  
while (true){  
    Secure section;  
    kout << i++ << endl;  
    _____ ↴ Scheduler Interrupt  
}  
_____ ↴ Timer
```

Aufgabe: Präemptives Scheduling mittels Timer.

Zeitgeber

Programmable Interval Timer (PIT)

- Standardtimer seit 1981 (IBM-PC, Intel 8253/8254)
- ca. 1193182 Hz ($= \frac{1}{3}$ NTSC-Freq.)
- drei Kanäle mit je einen 16 bit Zähler
 - Kanal 0** löst standardmäßig alle 54.9254ms IRQ 0 aus
 - Kanal 1** früher für Arbeitsspeicher
 - Kanal 2** für PC Speaker (Tonfrequenz)
- Genauigkeit: 828 ns

Programmable Interval Timer (PIT)



Kanal 0 löst standardmäßig alle 54.9254ms IRQ 0 aus

Kanal 1 früher für Tastatur und Maus-Zähler

Kanal 2 für PC Speaker (Trommelquenz)

- Genauigkeit: 828 ns



Programmable Interval Timer (PIT)

- Standardtimer seit 1981 (IBM-PC, Intel 8253/8254)
- ca. 1193182 Hz ($= \frac{1}{3}$ NTSC-Freq.)
- drei Kanäle mit je einen 16 bit Zähler
 - Kanal 0** löst standardmäßig alle 54.9254ms IRQ 0 aus
 - Kanal 1** früher für Arbeitsspeicher
 - Kanal 2** für PC Speaker (Tonfrequenz)
- Genauigkeit: 828 ns
- via PIC bzw. I/O APIC → (relativ) langsam

Programmable Interval Timer (PIT)

- Standardtimer seit 1981 (IBM-PC, Intel 8253/8254)
- ca. 1193182 Hz ($= \frac{1}{3}$ NTSC-Freq.)
- drei Kanäle mit je einen 16 bit Zähler
 - Kanal 0** löst standardmäßig alle 54.9254ms IRQ 0 aus
 - Kanal 1** früher für Arbeitsspeicher
 - Kanal 2** für PC Speaker (Tonfrequenz)
- Genauigkeit: 828 ns
- via PIC bzw. I/O APIC → (relativ) langsam
- *ausreichend für BS*

Programmable Interval Timer (PIT)

- Standardtimer seit 1981 (IBM-PC, Intel 8253/8254)
- ca. 1193182 Hz ($= \frac{1}{3}$ NTSC-Freq.)
- drei Kanäle mit je einen 16 bit Zähler
 - Kanal 0** löst standardmäßig alle 54.9254ms IRQ 0 aus
 - Kanal 1** früher für Arbeitsspeicher
 - Kanal 2** für PC Speaker (Tonfrequenz)
- Genauigkeit: 828 ns
- via PIC bzw. I/O APIC → (relativ) langsam
- *ausreichend für BS (bis WS13), geht aber besser.*

Real Time Clock (RTC)

- seit 1984 (IBM-PC/AT)
- 32768 Hz (= 2^{15} Hz, Verwendung in Uhren)
 - Standardmäßig Interrupts bei 1024 Hz (fast 1 ms)
 - 12 weitere Möglichkeiten von 2 bis 8192 Hz durch Verteiler
 - IRQ 8 (Problem?)
- für Zeit & Datum
- Betrieb im ausgeschalteten Zustand mittels Batterie

Time Stamp Counter (TSC)

- seit 1993 (Pentium)
- 64 bit, auslesbar über Assemblerinstruktion `rdtsc`
- Taktfrequenz wie CPU
 - ursprünglich Erhöhung mit jedem Clock-Signal
 - unterschiedliche Takte abhängig vom Stromsparmodus
 - bei neueren Versionen: konstante Rate entsprechend nominaler Geschwindigkeit
- kann keinen Interrupt auslösen

ACPI Power Management Timer

- seit es ACPI-Mainboards gibt (1996)
- 3579545 Hz (= NTSC-Freq.)
- ein 24 oder 32 bit Zähler
 - besser als alte (nicht konstante) TSC
 - Zugriff über I/O Port
- kann auch keinen Interrupt auslösen

High Precision Event Timer (HPET)

- von Intel und Microsoft 2005 als PIT- & RTC-Ersatz veröffentlicht
- ≥ 10 MHz
- ein 64 bit Zähler
 - min. drei 32 oder 64 bit breite Vergleichseinrichtungen
 - konfigurierbarer Interrupt bei Gleichheit
- Genauigkeit: 100 ns oder besser


- ≥ 100 MHz
- 32 bit Zähler
- Taktfrequenz wie CPU Busfrequenz
 - abhängig vom System
 - aber unabhängig von Stromsparmodus
 - Interrupt geht nur an den entsprechenden Kern
 - 8 Möglichkeiten (bis $\frac{1}{128}$ Busfrequenz) durch Verteiler
- Genauigkeit: 10 ns oder besser

LAPIC Timer


- ≥ 100 MHz
- 32 bit Zähler
- Taktfrequenz wie CPU Busfrequenz
 - abhängig vom System
 - aber unabhängig von Stromsparmodus
 - Interrupt geht nur an den entsprechenden Kern
 - 8 Möglichkeiten (bis $\frac{1}{128}$ Busfrequenz) durch Verteiler
- Genauigkeit: 10 ns oder besser

Perfekt für unsere Bedürfnisse


Funktionsweise des LAPIC Timers




Funktionsweise des LAPIC Timers




Funktionsweise des LAPIC Timers




Funktionsweise des LAPIC Timers




Funktionsweise des LAPIC Timers




Funktionsweise des LAPIC Timers




Funktionsweise des LAPIC Timers




Funktionsweise des LAPIC Timers




Funktionsweise des LAPIC Timers




Funktionsweise des LAPIC Timers




Funktionsweise des LAPIC Timers



Funktionsweise des LAPIC Timers



Aufbau des Timer Control Register Eintrags



Betriebsmodus: einmalig (0) oder periodisch (1)

Interrupt-Mask: Interrupt aktiv (0) oder inaktiv (1)

Zustellstatus Interrupt Nachricht noch unterwegs? (RO)

Interrupt Vektor: Nummer in der Vektortabelle (32-255)

Zusammenfassung LAPIC Timer

- jede CPU hat einen eigenen 32bit Timer
- Änderung am INITIAL COUNT REGISTER startet den Timer
- zu Beginn wird der initiale Startzählwert aus dem INITIAL COUNT REGISTER in das CURRENT COUNT REGISTER kopiert
- welches im $\frac{\text{Bustakt}}{\text{Vorteiler}}$ dekrementiert wird
- bei 0 wird – sofern aktiviert – ein Interrupt ausgelöst
- je nach Betriebsmodus wird gestoppt oder wieder neu begonnen

Umsetzung

Watch

windup stellt das Unterbrechungsintervall (z.B. alle 1000 Mikrosekunden) ein

activate setzt den Timer und aktiviert Interrupts

prologue fordert Epilog an

(und kann zu Testzwecken eine Ausgabe tatigen)

epilogue wechselt die Anwendung mittels

`scheduler.resume()`

Watch

windup stellt das Unterbrechungsintervall (z.B. alle 1000 Mikrosekunden) ein

activate setzt den Timer und aktiviert Interrupts

prologue fordert Epilog an

(und kann zu Testzwecken eine Ausgabe tatigen)

epilogue wechselt die Anwendung mittels
`scheduler.resume()`

- Scheduling lauft nun auf Epiloge-Bene
(d.h. automatische Synchronisation der Ready-Liste)

Watch

windup stellt das Unterbrechungsintervall (z.B. alle 1000 Mikrosekunden) ein

activate setzt den Timer und aktiviert Interrupts

prologue fordert Epilog an

(und kann zu Testzwecken eine Ausgabe tatigen)

epilogue wechselt die Anwendung mittels
`scheduler.resume()`

- Scheduling lauft nun auf Epiloge-Bene
(d.h. automatische Synchronisation der Ready-Liste)
- somit Guarded_Scheduler fur Anwendungsebene notwendig

Probleme bei Umrechnung der Zeiteinheit

1. Frequenz des LAPIC-Timers herausfinden

Probleme bei Umrechnung der Zeiteinheit

1. Frequenz des LAPIC-Timers herausfinden

- Kalibrieren unter Verwendung des PIT

Probleme bei Umrechnung der Zeiteinheit

1. Frequenz des LAPIC-Timers herausfinden

- Kalibrieren unter Verwendung des PIT
- in der (vorgegebenen) Funktion LAPIC::timer_ticks
(Funktion gibt die Anzahl der Ticks in einer Millisekunde zurück)

Probleme bei Umrechnung der Zeiteinheit

1. Frequenz des LAPIC-Timers herausfinden

- Kalibrieren unter Verwendung des PIT
- in der (vorgegebenen) Funktion `LAPIC::timer_ticks`
(Funktion gibt die Anzahl der Ticks in einer Millisekunde zurück)
- benötigt jedoch zum Setzen der LAPIC Timer Register die noch zu implementierende Funktion `LAPIC::setTimer`

Probleme bei Umrechnung der Zeiteinheit

1. Frequenz des LAPIC-Timers herausfinden

- Kalibrieren unter Verwendung des PIT
- in der (vorgegebenen) Funktion LAPIC::timer_ticks
(Funktion gibt die Anzahl der Ticks in einer Millisekunde zurück)
- benötigt jedoch zum Setzen der LAPIC Timer Register die noch zu implementierende Funktion LAPIC::setTimer
- Datei `lapic_registers.h` bietet passende Structs und eine `write`-Funktion

Probleme bei Umrechnung der Zeiteinheit

2. Initialen Wert und Verteiler korrekt setzen

Probleme bei Umrechnung der Zeiteinheit

2. Initialen Wert und Vorteiler korrekt setzen

- Interrupt soll alle n Mikrosekunden ausgelöst werden

Probleme bei Umrechnung der Zeiteinheit

2. Initialen Wert und Vorteiler korrekt setzen

- Interrupt soll alle n Mikrosekunden ausgelöst werden
- Startwertzähler $initial = \frac{n \cdot \text{LAPIC}::\text{timer_ticks}()}{\text{Vorteiler} \cdot 1000}$ berechnen, dabei gilt $\text{Vorteiler} = 2^x$ mit $x \in \{0, \dots, 7\}$

Probleme bei Umrechnung der Zeiteinheit

2. Initialen Wert und Vorteiler korrekt setzen

- Interrupt soll alle n Mikrosekunden ausgelöst werden
- Startwertzähler $initial = \frac{n \cdot \text{LAPIC}::\text{timer_ticks}()}{\text{Vorteiler} \cdot 1000}$ berechnen, dabei gilt $\text{Vorteiler} = 2^x$ mit $x \in \{0, \dots, 7\}$
- Möglichst kleiner Vorteiler, aber kein Überlauf (32bit!)

Probleme bei Umrechnung der Zeiteinheit

2. Initialen Wert und Vorteiler korrekt setzen

- Interrupt soll alle n Mikrosekunden ausgelöst werden
- Startwertzähler $initial = \frac{n \cdot \text{LAPIC}::\text{timer_ticks}()}{\text{Vorteiler} \cdot 1000}$ berechnen, dabei gilt $\text{Vorteiler} = 2^x$ mit $x \in \{0, \dots, 7\}$
- Möglichst kleiner Vorteiler, aber kein Überlauf (32bit!)
- Überlauferkennung: Berechnung mit 64bit (siehe `Math::div64`), auf 32bit casten und Werte vergleichen

Probleme bei Umrechnung der Zeiteinheit

2. Initialen Wert und Vorteiler korrekt setzen

- Interrupt soll alle n Mikrosekunden ausgelöst werden
- Startwertzähler $initial = \frac{n \cdot \text{LAPIC}::\text{timer_ticks}()}{\text{Vorteiler} \cdot 1000}$ berechnen, dabei gilt $\text{Vorteiler} = 2^x$ mit $x \in \{0, \dots, 7\}$
- Möglichst kleiner Vorteiler, aber kein Überlauf (32bit!)
- Überlauferkennung: Berechnung mit 64bit (siehe `Math:::div64`), auf 32bit casten und Werte vergleichen
- *Protipp:* auch elegant lösbar

```
uint64_t tmp = Math:::div64((uint64_t)n *  
                           lapic.timer_ticks(), 1000);  
  
int x = 0;  
while (tmp >> (32+x) != 0)  
    x++;  
uint32_t initial = tmp >> x;  
uint8_t vorteiler = 1 << x;
```


Ablaufbeispiel (Standardfall)

E_0 (Anwendung)
app1



$E_{\frac{1}{2}}$ (Epilog)

E_1 (IRQ/Prolog)


Ablaufbeispiel (Standardfall)




Ablaufbeispiel (Standardfall)




Ablaufbeispiel (Standardfall)




Ablaufbeispiel (Standardfall)




Ablaufbeispiel (Standardfall)




Ablaufbeispiel (Standardfall)




Ablaufbeispiel (Standardfall)




Ablaufbeispiel (Standardfall)



Ablaufbeispiel (Standardfall)



Ablaufbeispiel (Standardfall)



Ablaufbeispiel bei Faden in Systemebene

E_0 (Anwendung)
app1

$E_{\frac{1}{2}}$ (Epilog)

E_1 (IRQ/Prolog)


Ablaufbeispiel bei Faden in Systemebene




$E_{\frac{1}{2}}$ (Epilog)

E_1 (IRQ/Prolog)


Ablaufbeispiel bei Faden in Systemebene




Ablaufbeispiel bei Faden in Systemebene




Ablaufbeispiel bei Faden in Systemebene




Ablaufbeispiel bei Faden in Systemebene




Ablaufbeispiel bei Faden in Systemebene




Ablaufbeispiel bei Faden in Systemebene




Ablaufbeispiel bei Faden in Systemebene




Ablaufbeispiel bei Faden in Systemebene




Ablaufbeispiel bei Faden in Systemebene




Ablaufbeispiel bei Faden in Systemebene




Ablaufbeispiel bei Faden in Systemebene



Ablaufbeispiel bei Faden in Systemebene



Ablaufbeispiel bei Faden in Systemebene




Ablaufbeispiel mit neuem Thread

E_0 (Anwendung)
app1

$E_{\frac{1}{2}}$ (Epilog)

E_1 (IRQ/Prolog)


Ablaufbeispiel mit neuem Thread




Ablaufbeispiel mit neuem Thread




Ablaufbeispiel mit neuem Thread




Ablaufbeispiel mit neuem Thread




Ablaufbeispiel mit neuem Thread




Ablaufbeispiel mit neuem Thread




Ablaufbeispiel mit neuem Thread



Ablaufbeispiel mit neuem Thread



Ablaufbeispiel mit neuem Thread



Besonderheiten bei MPStuBS

Anwendungsfaden beenden

Präemptives Beenden mittels Scheduler::kill(Thread&)

Anwendungsfaden beenden

Präemptives Beenden mittels `Scheduler::kill(Thread&)`

OOSuBS keine Änderung: aus der Ready-Liste entfernen bzw.
Kill-Flag setzen und bei resume prüfen

Anwendungsfaden beenden

Präemptives Beenden mittels `Scheduler::kill(Thread&)`

OOSuBS keine Änderung: aus der Ready-Liste entfernen bzw.
Kill-Flag setzen und bei `resume` prüfen
(Was muss man tun, damit der Thread sich selbst killen kann?)

Anwendungsfaden beenden

Präemptives Beenden mittels `Scheduler::kill(Thread&)`

OOSuBS keine Änderung: aus der Ready-Liste entfernen bzw.
Kill-Flag setzen und bei `resume` prüfen
(Was muss man tun, damit der Thread sich selbst killen kann?)

MPStuBS der Anwendungsfaden kann auch gerade auf einer
anderen CPU laufen

Anwendungsfaden beenden

Präemptives Beenden mittels Scheduler::kill(Thread&)

OOStuBS keine Änderung: aus der Ready-Liste entfernen bzw.
Kill-Flag setzen und bei resume prüfen
(Was muss man tun, damit der Thread sich selbst killen kann?)

MPStuBS der Anwendungsfaden kann auch gerade auf einer
anderen CPU laufen

- Kill-Flag setzen (wie gehabt)

Anwendungsfaden beenden

Präemptives Beenden mittels Scheduler::kill(Thread&)

OOSuBS keine Änderung: aus der Ready-Liste entfernen bzw.
Kill-Flag setzen und bei resume prüfen
(Was muss man tun, damit der Thread sich selbst killen kann?)

MPStuBS der Anwendungsfaden kann auch gerade auf einer anderen CPU laufen

- Kill-Flag setzen (wie gehabt)
- falls er nicht in der Ready-Liste ist, läuft er wohl gerade auf einer anderen CPU

Anwendungsfaden beenden

Präemptives Beenden mittels `Scheduler::kill(Thread&)`

OOSuBS keine Änderung: aus der Ready-Liste entfernen bzw.
Kill-Flag setzen und bei `resume` prüfen
(Was muss man tun, damit der Thread sich selbst killen kann?)

MPStuBS der Anwendungsfaden kann auch gerade auf einer anderen CPU laufen

- Kill-Flag setzen (wie gehabt)
- falls er nicht in der Ready-Liste ist, läuft er wohl gerade auf einer anderen CPU
- diese andere CPU muss benachrichtigt werden

Anwendungsfaden beenden

Präemptives Beenden mittels Scheduler::kill(Thread&)

OOSuBS keine Änderung: aus der Ready-Liste entfernen bzw.
Kill-Flag setzen und bei resume prüfen
(Was muss man tun, damit der Thread sich selbst killen kann?)

MPSuBS der Anwendungsfaden kann auch gerade auf einer anderen CPU laufen

- Kill-Flag setzen (wie gehabt)
- falls er nicht in der Ready-Liste ist, läuft er wohl gerade auf einer anderen CPU
- diese andere CPU muss benachrichtigt werden
→ INTER PROCESSOR INTERRUPT (IPI)

Anwendungsfaden beenden


Präemptives Beenden mittels Scheduler::kill(Thread&)

OOSuBS keine Änderung: aus der Ready-Liste entfernen bzw.
Kill-Flag setzen und bei resume prüfen
(Was muss man tun, damit der Thread sich selbst killen kann?)


MPStuBS der Anwendungsfaden kann auch gerade auf einer anderen CPU laufen

- Kill-Flag setzen (wie gehabt)
- falls er nicht in der Ready-Liste ist, läuft er wohl gerade auf einer anderen CPU
- diese andere CPU muss benachrichtigt werden
→ INTER PROCESSOR INTERRUPT (IPI)
- die angesprochene CPU muss dann das Kill-Flag des aktuellen Prozesses prüfen

Inter Processor Interrupt



Inter Processor Interrupt



Inter Processor Interrupt

```
sendIPI(destination, data)
```

Inter Processor Interrupt


```
sendCustomIPI(logicalDestination, vector)
```

verwendet




```
sendIPI(destination, data)
```

Inter Processor Interrupt



Inter Processor Interrupt



Inter Processor Interrupt

unter Zuhilfenahme von
getLogicalLAPICID(cpu)



Empfängermaske

Interrupt

sendCustomIPI(logicalDestination, vector)

verwendet



sendIPI(destination, data)

Der Teufel steckt im Detail

Was kann hier schon schief gehen?

```
lock[system.getCPUID()] = true;
```

Der Teufel steckt im Detail

Was kann hier schon schief gehen?

```
lock[system.getCPUID()] = true;
```

Viel - diese Zeile wird nicht atomar ausgeführt:

```
; Array lock an Adresse 0x2000
call <system.getCPUID>
mov [eax+0x2000], 0x1
```

Der Teufel steckt im Detail

Was kann hier schon schief gehen?

```
lock[system.getCPUID()] = true;
```

Viel - diese Zeile wird nicht atomar ausgeführt:

```
; Array lock an Adresse 0x2000
```

```
call <system.getCPUID>
```

```
mov [eax+0x2000], 0x1
```

↳ Scheduler Interrupt

Der Teufel steckt im Detail

Was kann hier schon schief gehen?

```
lock[system.getCPUID()] = true;
```

Viel - diese Zeile wird nicht atomar ausgeführt:

```
; Array lock an Adresse 0x2000
```

```
call <system.getCPUID>
```

```
mov [eax+0x2000], 0x1
```

↳ Scheduler Interrupt

Was passiert nun, wenn der Anwendungsfaden anschließend auf einer anderen CPU eingeplant wird?

Fragen über Fragen

- Kann nun eine fehlerhafte Anwendung unser Betriebssystem blockieren?

Fragen über Fragen

- Kann nun eine fehlerhafte Anwendung unser Betriebssystem blockieren?
- Ist unser implementiertes Schedulingverfahren *fair*?

Fragen über Fragen

- Kann nun eine fehlerhafte Anwendung unser Betriebssystem blockieren?
- Ist unser implementiertes Schedulingverfahren *fair*?
- Unter welchen Umständen wäre es effizienter, den Timer abzuschalten (Stichwort *tickless*)?

Fragen über Fragen

- Kann nun eine fehlerhafte Anwendung unser Betriebssystem blockieren?
- Ist unser implementiertes Schedulingverfahren *fair*?
- Unter welchen Umständen wäre es effizienter, den Timer abzuschalten (Stichwort *tickless*)?
- Sollen wir beim IPI in Scheduler::kill auf Antwort warten?

weitere Fragen?

**Wir wünschen euch ein frohes Fest
und einen guten Rutsch ins neue Jahr**